



ADnota Personal Memo Assistant Version 1.01

für Nokia 3650, 7650, 6600

Handbuch



Copyright © 2004 adnota GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von adnota darf der Inhalt dieses Dokumentes in keiner Form, weder teilweise noch ganz, gespeichert, vervielfältigt, weitergegeben oder verbreitet werden.

Marken- oder Firmennamen, soweit in dieser Dokumentation erwähnt, können Marken- oder Handelsnamen der jeweiligen Inhaber sein.

Im Sinne der Anwender entwickelt adnota seine Produkte ständig weiter. Daher behält sich adnota das Recht vor, ohne vorhergehende Ankündigung jedes Produkt, das in dieser Dokumentation beschrieben wird, zu verändern.

Inhalt

Allgemeine Informationen.....	5
Merkmale.....	5
Anwendungsbeispiel.....	5
ADnota installieren und deinstallieren.....	8
ADnota installieren.....	8
ADnota freischalten.....	8
ADnota deinstallieren.....	9
Bedienelemente.....	10
Daten erstellen und verwalten.....	11
Kategorien.....	11
Kategorien öffnen.....	11
Kategorien erstellen.....	11
Kategorien löschen.....	12
Kategorien umbenennen.....	12
Memos.....	13
Memos öffnen.....	13
Memos erstellen.....	13
Memos löschen.....	14
Memos benennen/umbenennen.....	14
Memos versenden.....	15
Memoelemente.....	17
Memoelemente wiedergeben.....	17
Texte erstellen	17
Bilder aufnehmen	17
Voice-Tags aufnehmen	18
Sprachaufnahmen erstellen	18
Vorhandene Medien einbinden.....	19
Memoelemente löschen.....	19
Memoelemente versenden.....	19
Daten sichern und wiederherstellen.....	21
Daten sichern.....	21
Daten wiederherstellen.....	22
Suchen.....	23
Suchen nach Sprache.....	23
Suchen nach Text.....	23
Suchen nach Datum.....	24
Suchen verfeinern.....	24

Hilfefunktion aufrufen.....	25
Einstellungen.....	26
Hinweise zum Umgang mit der Sprachsuche.....	27
Problembehandlung.....	28
Kontakt.....	29
World Wide Web.....	29
Allgemein.....	29
Support.....	29

Allgemeine Informationen

Der ADnota Personal Memo Assistant (PMA) ist eine neuartige Software aus der Gruppe der Personal Productivity Tools. Er hilft Ihnen, Ihre persönliche Produktivität zu steigern, indem er Ihnen den Umgang mit der täglichen Informationsflut erleichtert. Mit ADnota können Sie ganz einfach Notizen machen und -vor allem- schnell wieder finden. Kurz: ADnota ist eine sprachbasierte Suchmaschine für Ihre multimedialen Aufzeichnungen.

Merkmale

Mit dem ADnota Personal Memo Assistant können Sie

- Sprachmemos aufnehmen und mittels Sprache suchen
- Sprachmemos mit multimedialen Inhalten anreichern
- Multimediale Inhalte mit Sprachaufnahmen versehen und mittels Sprache suchen (z.B. Fotoalbum mit Sprachsuche)
- Einträge als MMS oder E-Mail versenden
- Einträge mittels Bluetooth oder Infrarot an andere Geräte übermitteln.

ADnotas Memos sind multimedial. Wenn Sie etwas schnell ablegen wollen, können Sie es als Sprachmemo aufzeichnen. Wenn Sie etwas lieber schriftlich haben, können Sie den Editor verwenden. Und wenn ein Bild mehr sagt als tausend Worte, machen Sie ein Foto – oder gleich mehrere. Der Zahl Ihrer Memos nur durch die Speicherkapazität Ihres Gerätes bzw. der Speicherkarte eine Grenze gesetzt.

ADnota setzt auf ein multimodales Bedienkonzept. Verschiedene Bedienungsmethoden werden so eingesetzt wie es am Nützlichsten ist. Wo eine Tastensteuerung die einfachste Bedienung ermöglicht, wird auf eine Sprachsteuerung verzichtet.



Anwendungsbeispiel

Ein praktisches Beispiel soll in die Anwendung des ADnota PMA einführen:

Sie besichtigen eine Immobilie. Um sich einen Eindruck davon zu bewahren, erstellen Sie ein Memo.



- Sie starten **Menü**→**ADnota** und
- öffnen die Kategorie *Alles* durch Druck auf die Navigationstaste.
- Mit **Optionen**→*Neues Memo* editieren Sie ein neues Memo.


Sie überlegen sich ein paar Schlagworte (sogenannte Voice-Tags) für die Sprachsuche.

- Sie drücken die Navigationstaste rechts entsprechend dem Aufnahme-Icon , halten sie gedrückt, während Sie das Schlagwort „Wohnungssuche“ aufsprechen, und lassen dann wieder los. Es erscheint ein rotes Icon  für das Voice-Tag in der linken Spalte.

In gleicher Weise nehmen Sie weitere Voice-Tags z.B. auch „Goethestraße“, „Zentrum“ und „Terrasse“ auf. Nach diesen Voice-Tags können Sie später suchen

und so das Memo wiederfinden.

- Sie drücken die Navigationstaste links entsprechend dem Foto-Icon , um die Kamera zu starten, und
- machen durch Doppel-Klick auf die Navigationstaste ein Foto des Hauses. Es erscheint ein Icon  für das Foto in der linken Spalte.

Sie sprechen jetzt als Sprachnotiz eine Beschreibung der Innenräume und Vertragskonditionen sowie die Adresse des Maklers auf. Sie verfahren dabei analog zu den Schlagworten. Es erscheint ein grünes Icon  für die Sprachnotiz in der linken Spalte. Sprachnotizen sind ebenso wie Voice-Tags eine Art von Sprachaufnahme, wobei jedoch für Voice-Tags Beschränkungen hinsichtlich Dauer und Verständlichkeit gelten.

Sie können weitere Bilder, Voice-Tags und Sprachnotizen in beliebiger Reihenfolge hinzufügen.

- Eine unerwünschte Aufnahme können Sie mit der Löschtaste löschen.
- Sie speichern Ihr Memo mit **Optionen**→*Speichern* ab.

Am Abend wollen Sie Ihrem Lebenspartner in einer anderen Stadt Ihren Eindruck vermitteln und versenden per Multimedia-Mitteilung die Bilder und Aufnahmen ihres Memos.

- Sie öffnen wieder die Kategorie *Alles*.
- Sie drücken die Navigationstaste, halten sie gedrückt, während Sie „Goethestraße“ sagen, und lassen danach wieder los.

ADnota sucht das entsprechende Memo heraus und präsentiert es als erstes in der erscheinenden Liste.

- Sie wählen **Optionen**→*Senden*→*Via Multimedia*,
- geben die gewünschte Telefonnummer ein und
- schicken mit **Optionen**→*Senden* die Nachricht ab.

Nach Wochen, als Sie einen Freund treffen, der nun auf Wohnungssuche ist, haben Sie die Details von damals vergessen. Indem Sie nach „Wohnungssuche“ und „Zentrum“ suchen, können Sie Ihrem Freund aber sogleich mit der Adresse des Maklers dienen.

Dies ist jedoch nur eines von vielen Beispielen. Bei der Anwendung von ADnota sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Bei allen beruflichen Vorgängen, die es erfordern, mit Bildern, Sprachaufnahmen und Text, etwas zu dokumentieren oder für spätere Auswertungen festzuhalten, bietet sich der Einsatz von ADnota an.

ADnota ist Ihnen aber auch privat von Nutzen:

- Sie hören ein Lied im Radio und sprechen Titel und Interpret auf. Ohne wissen zu müssen, wie man den Namen schreibt, kommen Sie im Schallplattengeschäft zum Ziel.
- Sie lesen eine Buchbesprechung und legen in der Kategorie *Shopping* ein Memo ab.

- Sie speichern Kochrezepte, Restaurant-Tipps und Wegbeschreibungen.
- Sie können sich jetzt so viele Witze merken, dass Sie dafür eine eigene Kategorie angelegt haben.

ADnota installieren und deinstallieren

Die Software bietet nach Erstinstallation für 14 Tage die volle Funktionalität der Erstellung, Verwaltung und Versendung von Multimedia-Memos. Wollen Sie ADnota danach weiter verwenden, so müssen Sie ADnota freischalten. Den notwendigen Schlüssel erhalten Sie, wenn Sie eine Lizenz erwerben.

ADnota installieren

ADnota ist in verschiedene Geräteinstallationsdateien verpackt:

- für Nokia 3650 und Nokia 7650 lautet der Dateiname

ADnota_PMA_3650_7650_V1_0.sis

- für Nokia 6600 lautet der Dateiname

ADnota_PMA_6600_V1_0.sis

Hinweis: Installieren Sie nur Dateien, die für Ihren Gerätetyp vorgesehen sind.

Zum installieren:

1. Stellen Sie eine Verbindung zwischen Ihrem PC und Ihrem Mobiltelefon mittels Infrarot oder Bluetooth her.

Wenn Sie auf Ihrem PC die PC Suite für Ihr Nokia Telefon installiert haben:

2. Lokalisieren Sie die Datei in der Ansicht *PC* und starten Sie die Installation durch Doppelklick auf die Datei. Folgen Sie jetzt den Installations-Abfragen.

Andernfalls:

2. Übertragen Sie die Datei auf Ihr Telefon mittels einer Bluetooth- oder Infrarot-Verbindung.
3. Wenn die Datei vollständig auf Ihr Mobiltelefon übertragen ist, finden Sie unter **Menü**→**Mitteilungen**→*Eingang* eine neue Nachricht vor. Öffnen Sie diese Nachricht, um die Installation zu starten und folgen Sie den Abfragen.

Nach einer erfolgreichen Installation sollten Sie im Menü einen Icon mit dem Namen ADnota vorfinden.

Weitere Informationen zur Installation von Programmen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes.

Hinweis: Es kann vorkommen, dass eine der Abfragen während der Installation darauf hinweist, dass die Identität des Herausgebers nicht verifiziert werden kann. Wenn Sie eine originale Geräteinstallationsdatei verwenden, kann ohne Sicherheitsrisiko fortgefahren werden. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie nur originale Geräteinstallationsdateien von vertrauenswürdigen Vertreibern herunter laden.

ADnota freischalten

Zur Freischaltung benötigen Sie einen Schlüssel. Diesen erhalten Sie nach dem Erwerb einer Lizenz.

1. Starten Sie ADnota, indem Sie **Menü**→**ADnota** öffnen. Nach dem Start erscheint die Kategorienübersicht.

Tipp: Um Platz auf Ihrem Telefon zu sparen, können Sie nach der Installation die Nachricht mit der Installationsdatei im Mitteilungs-Eingang löschen.

2. Wählen Sie **Optionen**→*Registrieren*.
3. Geben Sie im Feld *Key* den Schlüssel ein, und
4. bestätigen Sie durch Druck auf **OK**.

Einzelheiten zur Vergabe von Schlüsseln und dem Erwerb von Lizenzen erhalten Sie von Ihrem ADnota-Händler.

ADnota deinstallieren

Bei der Deinstallation werden alle Dateien, die bei der Installation angelegt wurden, wieder entfernt. Dabei werden auch Ihre Voreinstellungen gelöscht.

1. Öffnen Sie **Menü**→**Tools**→**Manager** (auf Nokia 6600: **Menü**→**Manager**).
2. Navigieren Sie zu dem Eintrag *ADnota*.
3. Wählen Sie **Optionen**→*Entfernen* und
4. bestätigen Sie die Löschung, indem Sie **Ja** drücken.

Hinweis: Ihre Memos und deren Inhalte werden bei der Deinstallation nicht gelöscht. Zum Löschen aller ADnota-Nutzer-Daten muss das Verzeichnis „*E:\MERK*“ (auf Nokia 7650: „*C:\MERK*“) entfernt werden. Dies ist z.B. mit der Anwendung *File transfer* der Nokia PC Suite möglich.

Weitere Informationen zur Deinstallation von Programmen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes.

Bedienelemente




Abb. 1 Menügeleitete Bedienung

Zur Steuerung werden im Allgemeinen die linke und rechte Auswahltaste, die Navigationstaste und die Löschtaste verwendet. Zur Eingabe von Nummern und Texten können die Zifferntasten verwendet werden. Mit der Endetaste (EXIT) können Sie jederzeit auf die Telefonebene Ihres Gerätes wechseln, ohne die Anwendung zu beenden.

Die Bedienung enthält menü- und grafikgeleitete Elemente. In der menügeleiteten Bedienung wird die aktuelle Belegung der linken und rechten Auswahltaste in der untersten Zeile des Displays angezeigt. In der grafikgeleiteten Bedienung wird die aktuelle Belegung der Druckpunkte bzw. Bewegungsrichtungen der Navigationstaste in einer bildlichen Darstellung (Belegungs-/ Navigationsdiagramm) durch entsprechende Symbole wiedergegeben.

Neben der menü- und grafikgeleiteten Bedienung stehen für bestimmte Funktionen auch Schnell Tasten zur Verfügung.

Weitere Informationen zu Display, Navigationstaste, Löschtaste, Endetaste und Auswahltasten und deren Bezeichnungen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes.

Die Anwendung hat mehrere Ansichten. Die wichtigsten sind:

- Die Kategorienübersicht. Sie ist eine Liste der vorhandenen Kategorien. Diese Ansicht wird nach dem Start des Programms angezeigt.
- Die Memoübersicht. Sie ist eine Liste von Memos und zeigt den Inhalt einer geöffneten Kategorie.
- Die Ergebnisübersicht. Sie ist eine Liste von Memos und zeigt das Ergebnis einer Suche an.
- Die Memoansicht. Sie ist eine grafische Darstellung der Inhalte eines Memos.




Abb. 2 Grafikgeleitete Bedienung in der Memoansicht

Hinweis: Listendarstellungen sind auf maximal 100 Einträge beschränkt. Daher werden aus Mengen die mehr Elemente enthalten nur die aktuell relevantesten angezeigt.

Daten erstellen und verwalten

Um das Programm zu starten, öffnen Sie **Menü**→**ADnota**.

Hinweis: Wenn Ihr Gerät Speicherkarten lesen kann, muss beim Start eine Speicherkarte im Gerät vorhanden sein. Andernfalls kann ADnota nicht verwendet werden.

Kategorien

Nach dem Aufruf von ADnota wird die Kategorienübersicht angezeigt.

Die Kategorisierung bietet Ihnen die Möglichkeit, Memos nach Themen zu ordnen. Für gelegentliche Nutzer mag es ausreichen, die Kategorie *Alles* zu verwenden.

Eine Kategorisierung kann vor allem dann nützlich sein, wenn Sie häufig einschlägige Memos erstellen, wie z.B. Einkaufslisten, oder Memos erstellen, die Sie nicht lange aufbewahren möchten. Zu diesem Zweck sind die besonders wichtigen Kategorien *Einkaufen*, *To-do* und *Ideen* bereits vordefiniert. Sie können aber auch beliebige eigene Kategorien erstellen.

Die Kategorie *Alles* ist eine besondere Kategorie: Sie umfasst automatisch auch alle Einträge der anderen Kategorien. Wollen Sie ein Memo keiner bestimmten Kategorie unterordnen oder sind Sie sich nicht sicher, wo Sie es einordnen wollen, so passt es am Besten hierher.

Um eine Notiz in eine bestimmte Kategorie einzuordnen, müssen Sie sie in dieser Kategorie erstellen.

Dank der Suchfunktionen können Sie Ihre Memos auch ohne eine besondere Kategorisierung nutzen. Eine Kategorisierung ist aber auch für die Suche günstig, wenn nicht über alle Kategorien sondern nur in einer bestimmten gesucht werden muss.

Kategorien öffnen

Sie können eine Kategorie öffnen, indem Sie

1. zu der Kategorie navigieren und
2. eine der folgenden Aktionen ausführen:
 - **Optionen**→*Öffnen* wählen.
 - Auf die Mitte der Navigationstaste drücken.
 - Die Navigationstaste rechts drücken.

Kategorien erstellen

1. Wählen Sie **Optionen**→*Neue Kategorie*.
2. Geben Sie jetzt den Namen der neuen Kategorie ein.
3. Drücken Sie die Mitte der Navigationstaste oder **OK** zum Bestätigen.

Weitere Informationen zum Bedienen des Editors finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes.



Abb. 3 Die Kategorienübersicht

Kategorien löschen

1. Navigieren Sie zu dem zu löschenden Ordner.
2. Drücken Sie die Löschtaste oder wählen Sie **Optionen**→*Löschen*.
3. Sie werden nun in einem Dialogfeld aufgefordert, den Löschvorgang durch Drücken von **Ja** zu bestätigen oder durch Drücken von **Nein** abzubrechen.

Hinweis: Die Kategorie *Alles* kann nicht gelöscht werden.

Hinweis: Wenn Sie eine Kategorie löschen, werden die darin enthaltenen Memos nicht automatisch gelöscht. Sie sind immer noch in der Kategorie *Alles* vorhanden. Sollen die Inhalte einer Kategorie ebenfalls gelöscht werden, so müssen Sie diese getrennt löschen.

Kategorien umbenennen

1. Navigieren Sie zu dem neu zu benennenden Ordner.
2. Wählen Sie **Optionen**→*Umbenennen*.
3. Geben Sie jetzt den neuen Namen der Kategorie ein.
4. Drücken Sie die Mitte der Navigationstaste oder **OK** zum Bestätigen.



Weitere Informationen zum Bedienen des Editors finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes.

Memos

Nach dem Öffnen einer Kategorie wird die Memoübersicht angezeigt.

Ein Memo kann aus mehreren Elementen bestehen. So haben Sie die Möglichkeit mit Sprachaufnahmen, Bildern, Videoaufnahmen, Textdokumenten usw. eine multimediale Erinnerung zu gestalten.

Wollen Sie, dass ein Memo durch eine Sprachsuche auffindbar ist, so müssen Sie das Memo mit mindestens einem Schlüsselwort versehen (siehe auch „Voice-Tags aufnehmen“, S. 18). Ein Schlüsselwort ist eine Sprachaufnahme besonderer Art.

Ist ein Memo geöffnet, werden die einzelnen Elemente des Memos in einer Icon-Leiste durch verschiedenartige Icons dargestellt. Sollte einmal der Platz in der Icon-Leiste nicht ausreichen, um alle Elemente anzuzeigen, zeigen kleine Laufmarken an den Enden der Leiste an, ob sich weitere Elemente oberhalb bzw. unterhalb der sichtbaren Elemente befinden. Die Auswahl von Elementen erfolgt durch Navigieren nach oben oder unten, entsprechend den Blätter-Icons  und . Das ausgewählte Element ist von einem schwarzen Rahmen umgeben. Während der Erstellung eines Memos zeigt eine Einfügemarke in Form eines roten Balkens an, wo ein neues Element eingefügt wird.

Die Navigationsleiste zeigt den Namen des Memos an. Ist das Memo unbenannt, erscheint das Erstellungsdatum.

Memos öffnen

Sie können ein Memo öffnen, indem Sie

1. zu dem Memo navigieren und
2. eine der folgenden Aktionen ausführen:
 - **Optionen** → *Öffnen* wählen.
 - Auf die Mitte der Navigationstaste drücken.
 - Die Navigationstaste rechts drücken.

Memos erstellen





1. Öffnen Sie die Kategorie, in der Sie das neue Memo anlegen wollen (siehe auch „Kategorien öffnen“, S. 11).
2. Wählen Sie **Optionen** → *Neuer Eintrag*.
3. Sie können dem Memo verschiedene Elemente in beliebiger Reihenfolge zufügen.
 - Um ein neues Bild hinzuzufügen, drücken Sie die Navigationstaste links entsprechend dem Foto-Icons  oder wählen Sie **Optionen** → *Neu* → *Bild*.
 - Um eine Sprachaufnahme oder ein Schlüsselwort hinzuzufügen, drücken Sie die Navigationstaste rechts entsprechend dem Aufnahme-Icon  oder wählen Sie **Optionen** → *Neu* → *Aufnahme*.
 - Um einen Text zu schreiben, wählen Sie **Optionen** → *Neu* → *Notiz*.
 - Um eine vorhandene Mediendatei wie ein Bild, einen Soundclip oder ein Video hinzuzufügen wählen Sie **Optionen** → *Datei einfügen* → *Videoclip*, *Soundclip* oder *Foto*.



Abb. 4 Die Memoübersicht

Tipp: Haben Sie bereits ein Memo geöffnet, so können Sie das in der Memoübersicht vorangehende bzw. nachfolgende Memo auch öffnen, indem Sie in der aktiven Memoansicht mit Hilfe der Navigationstaste nach links bzw. rechts navigieren, den Sprung-Icons  und  entsprechend.

- Wenn Sie **Optionen**→*Neu*→*Foto* gewählt haben, wird das Kameraprogramm geöffnet und Sie können ein neues Bild aufnehmen. Wählen Sie **Optionen**→*Auslöser*, um die Ansicht aufzunehmen. Wählen sie nun **Optionen**→*OK*, um das Bild zu übernehmen, oder **Optionen**→*Neues Foto*, um das Bild zu verwerfen und ein neues aufzunehmen.
- Wenn Sie **Optionen**→*Neu*→*Aufnahme* gewählt haben, wird die Sprachaufnahme gestartet. Mit Beendigung der Aufnahme wird diese automatisch übernommen.
- Wenn Sie **Optionen**→*Neu*→*Notiz* gewählt haben, wird ein Editor gestartet. Geben Sie einen Text ein und übernehmen Sie ihn mit **OK**.
- Wenn Sie **Optionen**→*Datei einfügen*→*Videoclip*, *Soundclip* oder *Foto* wählen, wird eine Liste von Objekten geöffnet. Navigieren Sie zum gewünschten Objekt, und drücken Sie auf die Mitte der Navigationstaste oder **Wählen**, um das Objekt zuzufügen.

4. Sie können das Memo benennen, indem Sie

- 1 **Optionen**→*Memo benennen* wählen.
- 2 Es erscheint ein Editor. Geben Sie jetzt den Namen ein.
- 3 Bestätigen Sie mit Druck auf die Navigationstaste oder **OK**.

Für weitere Informationen zur Erstellung jeweiliger Elemente siehe auch „Texte erstellen“, S.17, „Bilder aufnehmen“, S. 18, „Sprachaufnahmen erstellen“, S. 18, und „Voice-Tags aufnehmen“, S. 18 bzw. „Vorhandene Medien einbinden“, S. 19.

Hinweis: Das neue Memoelement wird an der aktuellen Position der Einfügemarke (roter Balken) eingefügt. Um ein Element an erster Stelle einzufügen bewegen Sie die Einfügemarke mit der Navigationstaste soweit nach links bis sie sich links des ersten Elementes befindet.

Hinweis: Die Anzahl der Memoelemente je Memo ist auf 32 beschränkt.

Memos löschen

1. Navigieren Sie zu dem Memo, das Sie löschen wollen.
2. Löschen Sie das Memo durch Drücken der Löschtaste oder wählen Sie **Optionen**→*Löschen*.
3. Bestätigen Sie die Löschung, indem Sie die Abfrage mit Druck auf die Mitte der Navigationstaste oder **Ja** beantworten.

Memos benennen/umbenennen

Sollte ein Memo noch keinen Namen haben, so können Sie es nachträglich benennen, gleichermaßen können Sie ein schon benanntes Memo umbenennen.

1. Navigieren Sie zu dem Memo, das Sie (um)benennen wollen.
2. Wählen Sie **Optionen**→*Umbenennen*.
3. Geben Sie den neuen Namen mittels der Zifferntasten ein, und
4. übernehmen Sie den Namen durch Druck auf die Mitte der Navigationstaste oder **OK**.

Tipp: Sie können ein neues Memo auch erstellen, indem Sie eine der Zifferntasten drücken. Es erscheint dann der Editor, mit dem Sie das neue Memo benennen können.

Memos versenden

Sie haben die Möglichkeit Memos in Form ihrer Inhalte zu versenden. So können Sie Ihre Daten mit anderen teilen oder auf andere Geräte übertragen. Dabei stehen Ihnen die Versendung als Multimedia-Mitteilung oder E-Mail mit Anhängen und die Übertragung via Bluetooth oder Infrarot zur Verfügung.

1. Navigieren Sie zu dem Memo, das Sie versenden wollen.
2. Wählen Sie **Optionen**→*Senden*→*Via Multimedia, E-Mail, Bluetooth, Infrarot*.
 - Wenn Sie **Optionen**→*Senden*→*Via Multimedia* gewählt haben, werden soweit vorhanden automatisch das erste Bild oder Video und der erste Text des Memos in eine neue Nachricht eingefügt. Alle Sprachaufnahmen und Voice-Tags werden zu einem Soundclip zusammengefasst und ebenfalls eingefügt. Sie haben gegebenenfalls die Möglichkeit der Nachricht weitere Objekte zuzufügen oder einen Text einzugeben.
 - Wenn Sie **Optionen**→*Senden*→*Via E-Mail* gewählt haben, werden alle Elemente des Memos an eine neue E-Mail angehängt. Dabei werden alle Sprachaufnahmen und Voice-Tags zu einem Soundclip zusammengefasst. Sie haben die Möglichkeit, weitere Dateien an die E-Mail anzuhängen und einen Text einzugeben.
 - Wenn Sie **Optionen**→*Senden*→*Via Bluetooth* gewählt haben, werden die Elemente des Memos mittels Bluetooth an die von Ihnen gewählten Geräte versendet. Dabei werden alle Sprachaufnahmen und Voice-Tags zu einem Soundclip zusammengefasst.
 - Wenn Sie **Optionen**→*Senden*→*Via Infrarot* gewählt haben, werden die Elemente des Memos mittels Infrarot an das von Ihnen gewünschte Gerät versendet. Dabei werden alle Sprachaufnahmen und Voice-Tags zu einem Soundclip zusammengefasst.

Tipp: Verwenden Sie Ihren ADnota PMA um schnell und einfach Multimedia-Mitteilungen zu verfassen.

Weitere Informationen zum Verfassen einer Multimedia-Mitteilung oder einer E-Mail und zur Datenübermittlung mittels Bluetooth und Infrarot finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes.

Hinweis: Das Versenden eines Memos bewirkt nicht die Übertragung ihrer ganzen Struktur sondern die Übertragung der Menge ihrer Inhalte bzw. Teile davon. Der Empfänger kann die Nachricht nicht direkt als fertiges Memo in den eigenen ADnota PMA einfügen.

Hinweis: Die Verfügbarkeit einzelner Dienste und Übertragungsmöglichkeiten unterliegt der Bereitstellung durch Ihren Netzwerkanbieter oder Netzbetreiber und/oder dem Vorhandensein dafür notwendiger Einstellungen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes und fragen Sie Ihren Netzwerkanbieter oder Netzbetreiber.

Hinweis: Die Datenmenge eines Memos mit vielen Elementen kann nicht unerheblich sein. Die Größe der entstehenden Mitteilung können Sie im Allgemeinen in der Navigationsleiste ablesen.

Hinweis: Zur Wiedergabe der Audio-Inhalte eines Memos auf einem PC benötigen Sie ein Wiedergabe-Programm, das Adaptive Multi-Rate (AMR) Dateien dekodieren kann. Kompatible Spieler sind z.B. der Nokia Multimedia Player (erhältlich von Nokia), das SPOTxde™ AMR Decoder

Plug-In kompatibel mit dem Windows Media Player (erhältlich von VoiceAge) und der Apple QuickTime 6.4 Player (erhältlich von Apple Computer).

Memoelemente



Nach dem Öffnen einer Nachricht wird Memoansicht dargestellt.

Hinweis: Funktionen, die den Inhalt eines Memos verändern sind nur während der Erstellung eines Memos verfügbar.

Hinweis: Die Anzahl der Memoelemente je Memo ist auf 32 beschränkt.

Memoelemente wiedergeben

Für die beiden Elementarten Bild und Text wird bei der Auswahl eines entsprechenden Icons eine Vorschau angezeigt.

1. Navigieren Sie nach oben oder unten zu dem Element, das Sie wiedergeben wollen.
2. Drücken Sie entsprechend dem Start-Icon  im Navigationsdiagramm auf die Mitte der Navigationstaste oder wählen Sie **Optionen**→**Öffnen**.
3. Sie können die Wiedergabe beenden indem Sie **Abbruch** drücken. Die Wiedergabe von Soundclips können Sie auch beenden, indem dem Sie entsprechend dem Stopp-Icon  auf die Mitte der Navigationstaste drücken.

Hinweis: Ist die Wiedergabe einer Sprachaufnahme beendet, so wird automatisch mit der Wiedergabe der unmittelbar folgenden rechten Sprachaufnahme fortgefahren, falls vorhanden.

Hinweis: Sie können die Wiedergabe des aktuellen Soundclips beenden, indem Sie nach oben oder unten navigieren. Es wird dann automatisch die Wiedergabe des vorgehenden bzw. nachfolgenden Mediums gestartet.




Abb. 5 Ein Memo mit verschiedenen Elementen

Texte erstellen

1. Wählen Sie **Optionen**→**Neu**→**Notiz**.
2. Geben Sie jetzt den Text ein.
3. Drücken Sie **OK**, um die Eingabe zu übernehmen, oder **Abbruch**, um die Eingabe abzubrechen.

Weitere Informationen zum Bedienen des Editors finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes.

Bilder aufnehmen

1. Drücken Sie die Navigationstaste links entsprechend dem Foto-Icon  oder wählen Sie **Optionen**→**Neu**→**Foto**. Sie sehen jetzt im Sucher das aufzunehmende Bild.
2. Zum Auslösen der Kamera drücken Sie auf die Mitte der Navigationstaste oder wählen Sie **Optionen**→**Auslöser**.
3. Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:
 - Übernehmen Sie das Bild, indem Sie die Mitte der Navigationstaste drücken oder **Optionen**→**OK** wählen.

Oder



- Machen Sie eine neue Aufnahme, indem Sie die Navigationstaste in eine beliebige Richtung bewegen oder **Optionen** → *Neue Aufnahme* wählen.

Hinweis: Innerhalb der Kameraanwendung haben Sie die Möglichkeit die Auflösung und die Belichtungsdauer der Aufnahme einzustellen. Wählen Sie die Auflösung unter **Optionen** → *Hoch/Niedrig*, wählen Sie die Belichtungsdauer unter **Optionen** → *Nacht/Normal*. Es wird jeweils nur die gerade mögliche Einstellung angezeigt.

Voice-Tags aufnehmen

Voice-Tags sind kurze Sprachaufnahmen, mittels derer Memos bei der Sprachsuche gefunden werden können.

Tipp: Wenn Sie die Navigationstaste in Richtung des Aufnahme-Icons  gedrückt halten (min. 500ms) beendet sich die Aufnahme, sobald Sie die Taste wieder loslassen.

1. Drücken Sie die Navigationstaste rechts entsprechend dem Aufnahme-Icon  oder wählen Sie **Optionen** → *Neu* → *Aufnahme*, um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie das Schlüsselwort auf.
3. Drücken Sie entsprechend dem Stopp-Icon  auf die Mitte der Navigationstaste oder drücken Sie **OK**, um die Aufnahme zu beenden.

Hinweis: Die Länge der Aufnahme eines Voice-Tags ist beschränkt. Ein Laufbalken zeigt an, wie weit die Aufnahme fortgeschritten ist. Wird die Aufnahme nicht vor Erreichen der maximalen Länge (blau unterlegt) eines Voice-Tags beendet, so wird die Aufnahme weitergeführt und wird automatisch zu einer Sprachaufnahme. Diese Eigenschaftsänderung wird durch einen Farbwechsel des Laufbalkens angezeigt.

Hinweis: Sobald am Mikrofon ein Signal anliegt, das als Schlüsselwort nutzbar scheint, wird dies durch einen grauen Balken innerhalb des Laufbalkens angezeigt.

Hinweis: Kann während der Dauer der Schlüsselwortaufnahme kein Signal festgestellt werden, das zur Nutzung als Schlüsselwort geeignet scheint, so wird die Aufnahme zu einer Sprachaufnahme. Anhand dieser Sprachaufnahme kann das Memo bei der Sprachsuche nicht identifiziert werden. Gegebenenfalls muss ein neues Schlüsselwort aufgenommen werden.



Hinweis: Werden zwei Voice-Tags nacheinander aufgenommen, so vermittelt ein gefärbter Balken einen Eindruck von ihrer Ähnlichkeit. Dabei bedeutet eine grüne Färbung eine große bzw. eine rote eine geringe Ähnlichkeit. Dies soll Sie beim mehrmaligen Aufsprechen desselben Voice-Tags über dessen Variabilität informieren.

Tipp: Besonders wichtige Memos können Sie besser auffindbar machen, indem Sie Voice-Tags mehrmals aufsprechen.

Tipp: Sie können ein unerwünschte Aufnahme ganz leicht mit der Löschtaste entfernen.

Tipp: Wenn Sie die Navigationstaste in Richtung des Aufnahme-Icons  gedrückt halten (min. 500ms) beendet sich die Aufnahme, sobald Sie die Taste wieder loslassen.

Sprachaufnahmen erstellen

1. Drücken Sie die Navigationstaste rechts entsprechend dem Aufnahme-Icon  oder wählen Sie **Optionen** → *Neu* → *Aufnahme*, um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie den Text auf.
3. Drücken Sie entsprechend dem Stopp-Icon  auf die Mitte die der Navigationstaste oder drücken Sie **OK**, um die Aufnahme zu beenden.

Hinweis: Eine Sprachaufnahme hat eine bestimmte Mindestlänge. Wird

diese Mindestlänge unterschritten, so wird die Aufnahme bei geeignetem Signal als Schlüsselwort gewertet. Wie weit die Aufnahme fortgeschritten ist, können Sie an der Länge des Laufbalkens ablesen. Die Mindestlänge ist erreicht, wenn der Laufbalken die Grenzlänge eines Voice-Tags erreicht und seine Farbe gewechselt hat.

Hinweis: Die Länge einer Sprachaufnahme ist beschränkt. Ist diese Höchstlänge erreicht, wird die Aufnahme automatisch beendet. Wie weit die Aufnahme fortgeschritten ist, können Sie an der Länge des Laufbalkens ablesen.

Tipp: Sie können ein unerwünschte Aufnahme ganz leicht mit der Löschtaste entfernen.

Vorhandene Medien einbinden

Falls sich auf Ihrem Gerät schon Mediendateien wie Bilder, Ton- oder Videoaufnahmen befinden, so können Sie diese in neue Memos einbinden.

1. Wählen Sie **Optionen**→*Datei einfügen*→*Videoclip*, *Soundclip*, *Foto*. Es erscheint eine Liste mit Video- oder Sprachaufnahmen bzw. Bildern.
2. Navigieren Sie in der Liste zu dem Medium, das Sie einfügen wollen, und übernehmen Sie es durch Druck auf die Mitte der Navigationstaste oder **Wählen**.

Hinweis: Zur platzsparenden Datenhaltung werden die Mediendateien nicht selbst sondern nur Verweise auf sie abgespeichert. Veränderungen oder Löschungen der Originaldateien außerhalb des ADnota PMA können daher Auswirkungen auf den Inhalt Ihrer Memos haben.

Memoelemente löschen

1. Navigieren Sie zu dem Memoelement, das Sie löschen wollen.
2. Drücken Sie die Löschtaste oder wählen Sie **Optionen**→*Löschen*.
3. Bestätigen Sie die Löschung, indem Sie die Mitte der Navigationstaste oder **Ja** drücken.

Memoelemente versenden

Neben Memos können Sie gleichermaßen auch einzelne Elemente von Memos versenden (siehe auch „Memos versenden“, S. 15). Sie können Memoelemente von bereits gespeicherten und in der Erstellung befindlichen Memos versenden.

1. Navigieren Sie zu dem Element, das Sie versenden wollen.
2. Wählen Sie **Optionen**→*Senden*→*Via Multimedia*,*E-Mail*, *Bluetooth*, *Infrarot*.
 - Wenn Sie **Optionen**→*Senden*→*Via Multimedia* gewählt haben, wird das ausgewählte Element in eine neue Nachricht eingefügt. Sie haben die Möglichkeit der Nachricht weitere Objekte zuzufügen und einen Text einzugeben.
 - Wenn Sie **Optionen**→*Senden*→*Via E-Mail* gewählt haben, wird das ausgewählte Element an eine neue E-Mail angehängt. Sie haben die Möglichkeit, weitere Dateien an die E-Mail anzuhängen und einen Text einzugeben.
 - Wenn Sie **Optionen**→*Senden*→*Via Bluetooth* gewählt haben, wird die Datei mittels Bluetooth an die von Ihnen gewählten Geräte versendet.

- Wenn Sie **Optionen**→*Senden*→*Via Infrarot* gewählt haben, wird die Datei mittels Infrarot an das von Ihnen gewünschte Gerät versendet.

Weitere Informationen zum Verfassen einer Multimedia-Mitteilung oder einer E-Mail und zur Datenübermittlung mittels Bluetooth und Infrarot finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes.

Hinweis: Die Verfügbarkeit einzelner Dienste und Übertragungsmöglichkeiten unterliegt der Bereitstellung durch Ihren Netzwerkanbieter oder Netzbetreiber und/oder dem Vorhandensein dafür notwendiger Einstellungen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes und fragen Sie Ihren Netzwerkanbieter oder Netzbetreiber.

Hinweis: ADnotas Editor für Multimedia-Mitteilungen kann auf dem Nokia 7650 nicht auf beliebige Speicherorte zugreifen. Es kann daher sein, dass Bilder oder Soundclips, die nicht in unter 'Fotos' bzw. 'Aufnahme' abgespeichert wurden, nicht zugefügt werden können.

Hinweis: Zur Wiedergabe der Audio-Inhalte eines Memos auf einem PC benötigen Sie ein Wiedergabe-Programm, das Adaptive Multi-Rate (AMR) Dateien dekodieren kann. Kompatible Spieler sind z.B. das SPOTxde™ AMR Decoder Plug-In kompatibel mit dem Windows Media Player (erhältlich von Nokia) und der Apple QuickTime 6.4 Player (erhältlich von Apple Computer).

Daten sichern und wiederherstellen

Daten sichern

Es ist ratsam, dass Sie in regelmäßigen Abständen Ihre Daten sichern.

Wenn Sie auf Ihrem PC die PC Suite für Ihr Nokia Mobiltelefon installiert haben:

1. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem PC via Bluetooth oder Infrarot her.
2. Starten Sie die PC Suite.

Wenn Sie alle Daten Ihres Gerätes sichern wollen:

3. Wählen Sie in der PC Suite die Anwendung *Backup/Restore*, indem Sie im Anwendungsbalken auf **Backup/Restore** klicken oder *File→Applications→Backup/Restore* wählen.
4. Klicken Sie jetzt auf **Backup**. Der Datensicherungsprozess beginnt. Den Fortschritt des Datensicherungsprozesses können Sie am Statusbalken ablesen.

Wenn Sie nur die Daten, die Sie mit ADnota angelegt haben, sichern wollen:

3. Wählen Sie in der PC Suite die Anwendung *File Transfer*, indem Sie im Anwendungsbalken auf **File Transfer** klicken oder *File→Applications→File transfer* wählen.

Wenn Sie ein Nokia 3650 oder 6600 haben:

4. Öffnen Sie in der linken Baumdarstellung der Ansicht *3650* bzw. *6600* das Verzeichnis *Device→Memory card* und kopieren Sie dann das in der rechten Ansicht aufgeführte Verzeichnis „*MERK*“ auf Ihren PC.

Wenn Sie eine Nokia 7650 haben:

4. Öffnen Sie in der linken Baumdarstellung der Ansicht *7650* das Verzeichnis *Device→Phone memory* und kopieren Sie dann das in der rechten Ansicht aufgeführte Verzeichnis „*MERK*“ auf Ihren PC.

Weitere Informationen zur Datensicherung mit der Nokia PC Suite finden Sie in der Hilfe zur Nokia PC Suite.

Wenn Sie ein Kartenlesegerät besitzen:

1. Entnehmen Sie die Speicherkarte.
2. Stecken Sie die Speicherkarte in das Kartenlesegerät. Die Karte ist jetzt als Wechseldatenträger auf Ihrem PC lesbar.
3. Kopieren Sie die Dateien, die Sie sichern wollen, wie gewohnt. Die Dateien, die ADnota speichert, liegen im Verzeichnis „*Laufwerksbuchstabe*“:*MERK*. Es empfiehlt sich, dieses Verzeichnis komplett zu kopieren.

Weitere Informationen zum Austausch von Speicherkarten finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes.

Weitere Informationen zum Auslesen von Speicherkarten mit Ihrem Kartenlesegerät finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Kartenlesegerätes.

Daten wiederherstellen

Wenn Sie auf Ihrem PC die PC Suite für Ihr Nokia Mobiltelefon installiert haben:

1. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem PC via Bluetooth oder Infrarot her.
2. Starten Sie die PC Suite.

Wenn Sie die Sicherung mit der Anwendung *Backup/Restore* gemacht haben:

3. Wählen Sie in der PC Suite die Anwendung *Backup/Restore*, indem Sie im Anwendungsbalken auf **Backup/Restore** klicken oder *File→Applications→Backup/Restore* wählen.
4. Wählen Sie die Option *All data including settings* oder wählen Sie die Option *Selected data* mit Target *Memory card only* oder *Phone and Memory card* (auf Nokia 7650: *Phone memory*) und dazu *documents* und *images*.
5. Klicken Sie jetzt auf **Restore**. Der Datenwiederherstellungsprozess beginnt. Den Fortschritt des Datenwiederherstellungsprozesses können Sie am Statusbalken ablesen.

Hinweis: Bei dieser Vorgehensweise werden möglicherweise auch andere Daten wiederhergestellt.

Wenn Sie die Sicherung mit der Anwendung *File transfer* gemacht haben:

3. Wählen Sie in der PC Suite die Anwendung *File transfer* indem Sie im Anwendungsbalken auf **File transfer** klicken oder *File→Applications→File transfer* wählen.

Wenn Sie ein Nokia 3650 bzw. 6600 haben:

4. Kopieren Sie das Verzeichnis *MERK* wieder nach *Device→Memory card*.

Wenn Sie ein Nokia 7650 haben:

4. Kopieren Sie das Verzeichnis *MERK* wieder nach *Device→Phone memory*.

Wenn Sie ein Lesegerät für Speicherkarten besitzen:

1. Entnehmen Sie die Speicherkarte.
2. Stecken Sie die Speicherkarte in das Kartenlesegerät. Die Karte ist jetzt als Wechseldatenträger auf Ihrem PC lesbar.
3. Kopieren Sie das gesicherte Verzeichnis wieder an seinen ursprünglichen Platz.

Hinweis: Beim Wiederherstellen werden die Daten auf den Stand zum Zeitpunkt der Sicherung gebracht. Eventuelle spätere Änderungen oder später hinzugekommene Daten können dabei verloren gehen.

Suchen

Verschiedene Suchfunktionen erlauben Ihnen, Memos nach bestimmten Kriterien schnell und einfach aufzufinden.

Wollen Sie die Einträge aller Kategorien durchsuchen, so öffnen Sie die Kategorie *Alles*. Diese Sammel-Kategorie enthält die Einträge aller vorhandenen Kategorien. Wollen Sie nur die Einträge einer bestimmten Kategorie durchsuchen, so öffnen Sie bitte diese Kategorie.

Durch die Suchverfeinerung können Sie eine Suche weiter einschränken. Wenn Sie sich in einem Suchergebnis befinden, starten Sie einfach eine neue Suche. Die Ergebnisse, die am Besten beide Suchkriterien erfüllen, rangieren dann höher. Sie können Ihre Suche beliebig oft verfeinern.

Die Ergebnisse einer Suche werden Ihnen in einer farblich hinterlegten Ansicht mit dem Namen *Ergebnisse* angezeigt. Diese Liste enthält die der Sucheingabe ähnlichsten Memos zuerst. Sollten zwei Memos gleich ähnlich zur Sucheingabe sein, so erscheint das Memo jüngeren Datums zuerst. Die Liste ist auf die 100 ähnlichsten Einträge beschränkt. Zur erleichterten Einsichtnahme in verschiedene Memos aus der Ergebnisliste kann aus einem geöffneten Memo direkt in das vorhergehende bzw. nachfolgende Memo navigiert werden (siehe dazu auch „Memos öffnen“, S. 13).

Ab Version 1.01 zeigt ADnota PMA bis zu fünf Sterne in der ersten Zeile jedes Memos der Ergebnisliste an. Diese Sterne zeigen den Grad der Übereinstimmung an. Fünf Sterne bedeuten eine sehr gute Übereinstimmung.

Suchen nach Sprache

Mit der Sprachsuche können Sie nach Memos, die mit Voice-Tags versehen sind, mittels einer Spracheingabe suchen.

1. Wählen Sie **Optionen** → *Suchen* → *Sprache*.
2. Sprechen Sie das Suchwort auf, die Suche wird automatisch gestartet.
3. Sie können die Suche jederzeit durch Druck auf **Abbrechen** beenden.

Hinweis: Die Suche schreitet von den jüngsten zu den ältesten Einträgen fort. Brechen Sie die Suche vorzeitig ab, werden ältere Einträge unter Umständen nicht berücksichtigt.

Hinweis: Sollten Sie einmal mit dem Ergebnis einer Sprachsuche nicht zufrieden sein, kann es hilfreich sein, die Suche zu wiederholen.

Hinweis: Die Genauigkeit der Sprachsuche wird von äußeren Faktoren wie z.B. Umgebungslärm beeinflusst. Um ein Höchstmaß an Treffsicherheit zu erzielen, sorgen Sie bitte für möglichst günstige Umstände (siehe auch „Hinweise zum Umgang mit der Sprachsuche“, S. 27).

Hinweis: Es gelten dieselben Beschränkungen wie bei der Aufnahme von Voice-Tags (siehe auch „Voice-Tags aufnehmen“, S. 18). Erscheint das Signal nicht geeignet für eine Sprachsuche, erscheint eine Warnung und die Suche entfällt.

Tipp: Sie können die Sprachsuche auch starten, indem Sie in der Kategorienübersicht länger als 500ms auf die Mitte der Navigationstaste drücken und dann das Suchwort aufsprechen.

Suchen nach Text

Mit der Textsuche können Sie die Namen der Memos nach Zeichenketten

durchsuchen. An vorderster Stelle der Ergebnisliste stehen Namen, die der gesuchten Zeichenkette ganz entsprechen. Es folgen Namen, deren Anfang mit der Anfrage übereinstimmt, darauf Namen, die den Suchtext an beliebigen anderen Stellen enthalten.

1. Wählen Sie **Optionen**→*Suchen*→*Text*.
2. Geben Sie das Suchwort ein, und
3. bestätigen Sie die Eingabe durch Druck auf die Mitte der Navigationstaste oder **OK**.

Weitere Informationen zum Bedienen des Editors finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes.

Hinweis: Die Suche schreitet von den jüngsten zu den ältesten Einträgen fort. Brechen Sie die Suche vorzeitig ab, werden ältere Einträge unter Umständen nicht berücksichtigt.

Suchen nach Datum

Mit der Datumssuche können Sie nach Memos suchen, die älter als ein bestimmtes Datum sind.

1. Wählen Sie **Optionen**→*Suchen*→*Datum*.
2. Es erscheint eine Datumseingabe mit dem aktuellen Datum, bei der die Tagesziffern blau unterlegt sind. Ändern Sie das Datum, indem Sie nach oben oder unten navigieren auf jeweils einen Tag später bzw. früher. Alternativ können Sie über die Zifferntasten eine Tageszahl eingeben. Durch Navigieren nach rechts oder links, kann die Eingabemarke zwischen Tageszahl, Monatszahl und Jahreszahl verschoben werden.
3. Drücken Sie die Navigationstaste oder **OK**, um die Eingabe zu bestätigen und die Suche zu starten.

Hinweis: Die Datumssuche steht nicht zur Verfügung, wenn Sie sich in einem Suchergebnis befinden.

Suchen verfeinern

Sie können das Ergebnis einer Suche erneut durchsuchen, um die Suche zu verfeinern. Damit können Sie eine Suche nach mehreren Kriterien realisieren. Haben Sie z.B. aus Ihren Aufzeichnungen bei der Wohnungssuche die Memos mit dem Voice-Tag „Balkon“ gesucht, so können Sie durch eine Suchverfeinerung mit „Garage“ die Memos, die beide Kriterien erfüllen, nach vorne bringen.

Wenn Sie schon eine Suche durchgeführt haben:

1. Wählen Sie **Optionen**→*Suche verfeinern*→*Sprache, Text*.
2. Geben Sie das Suchkriterium ein, und
3. bestätigen Sie die Eingabe durch Druck auf die Navigationstaste oder **OK**.

Für weitere Informationen zur Sprach- und Textsuche siehe auch „Suchen nach Sprache“, S. 23, bzw. „Suchen nach Text“, S. 23.

Hinweis: Die Datumssuche steht zur Verfeinerung nicht zur Verfügung.

Tipp: Wenn Sie Nachrichten vor einem bestimmten Datum nach Text oder Sprache durchsuchen wollen, führen Sie zuerst die Datumssuche durch.

Hilfefunktion aufrufen

Auf Ihrem Mobiltelefon werden mit der Anwendung auch Texte zur Online-Hilfe installiert, sofern Ihr Gerät dies unterstützt.

Um die Hilfe zu aktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor.

Wenn die Anwendung geöffnet ist:

1. Wählen Sie **Optionen**→*Hilfe*. Es wird eine Hilfeseite eingeblendet, die Themen zur aktuellen Ansicht auflistet.

Andernfalls:

1. Öffnen Sie **Menü**→**Hilfe**.
2. Navigieren Sie zu dem Eintrag *ADnota* und
3. öffnen Sie diesen Eintrag, indem Sie die Navigationstaste drücken oder **Optionen**→*Öffnen* wählen. Es wird dann eine Themenübersicht zur Anwendung eingeblendet.

Weitere Informationen zur Hilfefunktion finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes.

Einstellungen

1. Wählen Sie **Optionen**→*Einstellungen*.
2. Navigieren Sie zu der gewünschten Einstellung, und drücken Sie auf die Mitte der Navigationstaste, um
 - zwischen Optionen zu wechseln, falls nur zwei (z.B. hoch/niedrig) vorhanden sind.
 - einen Schieberegler zu öffnen. Drücken Sie die Navigationstaste rechts oder links, um den Wert zu erhöhen bzw. zu verringern.

- *Lautstärke*

Mit diesem Schieberegler können Sie die standardmäßige Lautstärke beim Abspielen von Audio wie Sprachaufnahmen oder Stichworten einstellen.

- *Bildqualität*

Mit diesem Auswahlschalter können Sie die standardmäßige Bildqualität bei der Aufnahme von Fotos auf **hoch/niedrig** einstellen.

- *Belichtungszeit*

Mit diesem Auswahlschalter können Sie die standardmäßige Belichtungszeit bei der Aufnahme von Fotos auf **normal/nacht** einstellen.




Abb. 6 Die Einstellungen

Hinweise zum Umgang mit der Sprachsuche

Die Suche anhand von gesprochener Sprache steht unter dem Einfluss von äußeren Umständen. Ebenso wie der Mensch unter ungünstigen Umständen Schwierigkeiten hat, Gesagtes zu verstehen, leidet die Erkennungsleistung einer Maschine unter widrigen Bedingungen. Hier finden Sie einige Tipps, die den Erfolg Ihrer Suchanfragen vergrößern können. Es empfiehlt sich, diese Tipps auch beim Aufsprechen der Voice-Tags zu beachten.

- Sprechen Sie normal. Übertrieben deutliche oder langsame Aussprache, wenn sie nicht ebenfalls bei der Aufzeichnung der Voice-Tags betrieben wurde, kann die Erkennbarkeit verringern.
- Sprechen Sie ruhig. Hastige oder verschliffene Sprache kann schwerer zu erkennen sein.
- Sprechen Sie in angepasster Lautstärke. Zu lautes Sprechen kann zur Übersteuerung und damit zu Verzerrungen führen, zu leises Sprechen ist für Maschinen ähnlich schwer zu verstehen wie für Menschen.
- Achten Sie auf Umgebungslärm. Ist es in Ihrer Umgebung zu laut, kann Ihre Spracheingabe übertönt werden. Besonders ungünstigen Umgebungslärm stellen andere Stimmen dar. Begeben Sie sich nötigenfalls in eine geeignetere Umgebung.
- Halten Sie das Gerät nicht zu weit entfernt. Die Benutzung der Freisprecheinrichtung aus zu großer Entfernung steigert die Empfindlichkeit gegenüber Nebengeräuschen.
- Verdecken Sie das Mikrofon nicht. Durch ungünstige Handhaltung kann das Mikrofon in seiner Funktion beeinträchtigt werden.
- Im Zweifel hören Sie Voice-Tags ab. Sind Sie sich nicht sicher, ob eine Aufnahme verwertbar ist, überprüfen Sie durch abhören. Sie werden dadurch ein Gefühl für den optimalen Umgang bekommen. Denn: Was Sie nicht verstehen können, ist auch der Maschine unzugänglich.
- Sprechen Sie Memos immer selbst auf. Die Suche ist sprecherabhängig, daher können Memos, die von anderen Sprechern aufgesprochen wurden, zu unerwünschten Ergebnissen führen.
- Buchstabieren Sie nicht. Im Gegensatz zu Menschen kann diese Software ein Wort nicht anhand einer Buchstabenfolge erkennen.
- Achten Sie auf Ihre Stimme. Stimmbeeinträchtigungen wie Heiserkeit aber auch Schnupfen können die Suche negativ beeinflussen.

Problembehandlung

Die Abspeicherung der Daten auf der Speicherkarte wird langsamer.

Nach langer Benutzung einer Speicherkarte kann es zur Verlangsamung bei Schreibzugriffen kommen. Werden häufig Daten geschrieben und wieder gelöscht, müssen beim Abspeichern Speicherblöcke wieder beschreibbar gemacht werden. Dieser Vorgang kann bei aktuellen Speicherkarten etwas Zeit in Anspruch nehmen und liegt im Aufbau der Chips begründet.

Es kann helfen, die Speicherkarte neu zu formatieren. Bei der Formatierung gehen alle Daten verloren. Es muss daher unbedingt eine Sicherungskopie aller Daten angelegt werden. Wird die neu formatierte Speicherkarte wieder mit den Daten der Sicherungskopie beschrieben, sind die Daten wieder vollständig wie vorher nutzbar.

Weitere Information zur Formatierung von Speicherkarten finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes.

Zu weiteren Informationen über die Sicherung und Wiederherstellung von Daten siehe „Daten sichern und wiederherstellen“, S. 21.

ADnota wird beim Start anderer Programme beendet.

Dieses Verhalten ist normal. Da auf mobilen Geräten der Speicher begrenzt ist, können nur wenige Programme gleichzeitig im Speicher gehalten werden. Es ist daher üblich zu Gunsten neuer Programme alte Anwendungen zu beenden, wenn der Speicher nicht ausreicht.

Bitte denken Sie daran, dass Memos, die Sie nicht abgespeichert haben, verloren gehen können, wenn ADnota automatisch beendet wird.

ADnota kann nicht gestartet werden.

ADnota beendet sich sofort nach dem Aufruf mit der Meldung „Keine Speicherkarte vorhanden“. Dies tritt nur bei Geräten auf, die Speicherkarten lesen können.

Stellen Sie sicher, dass eine Speicherkarte im Gerät ist. Andernfalls können Sie ADnota nicht verwenden.

Nach dem Aufsprechen eines Suchwortes erscheint die Meldung ."Kein Voicetag erkannt !".

In diesem Fall konnte kein zur Suche verwertbares Signal im Aufgesprochenen festgestellt werden. Wahrscheinlich war der Umgebungslärm zu groß. Bei dieser Meldung findet keine Suche statt, demnach muss die Suche erneut begonnen werden.

Kontakt

World Wide Web

www.adnota.com

Allgemein

adnota GmbH

Kurfürstenstraße 84

10787 Berlin

E-Mail: info@adnota.com

Support

E-Mail: support@adnota.com